

Transfer Utility LE


Ohjelmisto-opas



Johdanto



Vianmäärittäminen



Sisältö

Kokeile Transfer Utility LE -ohjelmaa



Tuo tietokoneeseen



Musiikkitiedostojen vienti



Johdanto

Mitä Transfer Utility LE - ohjelmalla voidaan tehdä 4

Aloittaminen 5

 Tietoja tästä oppaasta.....5

 Muistutuksia.....6

 Järjestelmävaatimukset7

 Käyttökelpoiset videot.....8

 Asentaminen9

 Videokameran/SD-muistikortin kytkentä15

 Transfer Utility LEn käynnistys16

 Videokameran irrottaminen17

 Poistaminen18

Kokeile Transfer Utility LE - ohjelmaa

Tuo videotiedostot tietokoneeseen 21

Vie musiikkitiedostot videokameralla toistettavaksi yhdessä videotiedostojen kanssa..... 23

Vianmääritys

Kysymyksiä&vastauksia 27

Kysymykset 31

Lisenssi.....32




Johdanto

Mitä Transfer Utility LE - ohjelmalla voidaan tehdä	4
Aloittaminen	5
Tietoja tästä oppaasta.....	5
Muistutuksia.....	6
Järjestelmävaatimukset.....	7
Käyttökelpoiset videot.....	8
Asentaminen.....	9
Videokameran/SD-muistikortin kytkentä.....	15
Transfer Utility LEn käynnistys	16
Videokameran irrottaminen.....	17
Poistaminen	18








Transfer Utility LE:n avulla voit tuoda videokameralla tallennettuja videoita tietokoneelle ja viedä musiikkitiedostoja SD-muistikortille ja toistaa niitä videokameralla.



■ Miten opasta käytetään

- Tässä oppaassa ei käsitellä Windows-käyttöjärjestelmän/Mac perustoimintoja. Valikkojen ja ikkunoiden käyttö perustuu Windows-käyttöjärjestelmän/Mac yleisiin menetelmiin.
- Tässä ohjeessa Windows- ja Mac-tietokoneista käytetään nimitystä "tietokone", ellei toisin mainita.
- Tässä ohjeessa SD-muistikorteista, SDHC-muistikorteista ja SDXC-muistikorteista käytetään nimitystä "SD-muistikortti", ellei toisin mainita.
- Tämä oppaan sisällön kopioiminen ilman lupaa kokonaan tai osittain on kielletty.
- Tämän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys käyttäjätukeemme.
- Tämän oppaan kuvat ovat ruutukaappauksia kehitteillä olevasta ohjelmasta. Ne saattavat poiketa lopullisesta ohjelmasta.
- Tässä oppaassa käytetyillä symboleilla on seuraavat tarkoitukset.


Symboli	Tarkoitus
	Tämän symbolin napsauttaminen palauttaa sivun alkuun.
	Tämän symbolin napsauttaminen palauttaa sisältösivulle.
	Tämä symboli ilmaisee tärkeää toimintoa koskevaa huomautusta.
	Tämä symboli osoittaa käyttöön liittyvän hyödyllisen vihjeen.
	Tämä symboli osoittaa aiheeseen liittyvän sivun.

■ Tavaramerkit

- Transfer Utility LE™ on PIXELA CORPORATIONin tavaramerkki.
- Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Windowsin virallinen nimi on Microsoft® Windows® Operating System.
- Mac ja OS X ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Adobe ja Adobe Reader on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Copyright 1993-1998 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



- "AVCHD" ja "AVCHD"-logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporation tavaramerkkejä.
- Tässä oppaassa mainitut yritysten ja merkkien nimet ovat vastaavien yritysten tavaramerkkejä, rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tuotteita.
- Merkit ® ja TM on jätetty pois erältä tämän oppaan sivuilta.



Muistutuksia

■ Huomautuksia käytöstä

- Jos tallennettu ja/tai muokattu sisältö sisältää kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien alaista materiaalia, sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön
- Käytä kannettavassa tietokoneessa verkkovirtasovitinta.
- Käytä videokamerassa verkkovirtasovitinta.
- Kytke videokamera ja tietokone toisiinsa suoraan USB-kaapelilla. Toimintaa ei taata, jos käytetään USB-keskitintä.
- Älä vaihda käyttäjätiliä tai aseta tietokonetta lepo-, horros- tai valmiustilaan, kun videokamera on liitetty ja/tai Transfer Utility LE on käynnissä. Poista virranhallinta-asetukset käytöstä etukäteen, jos tietokone on määritetty siirtymään automaattisesti virransäästötilaan tietyn ajan kuluttua.

■ Käytön rajoitukset

- Transfer Utility LE ei tue Unicode-merkistöä. (Vain Windows)
- Vaikka videotallenteet ovat tuetussa muodossa, et ehkä voi käyttää niitä sen mukaan, miten ne on tallennettu.
- Et voi käyttää Transfer Utility LE -ohjelmaa, kun tietokoneeseen on kytketty kaksi tai useampia videokameroita.
- Et voi valita seuraavia kohteita tuodaksesi tiedostoja videokamerasta: järjestelmäkansiot, Windowsille varatut kansiot, tiedostot, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta, optiset asemat, verkkoasemat, irrotettavat asemat (disketit, SD-muistikortit ja CF-kortit) ja juurihakemistot kuten C:\.
- Windowsissa Asetusten tallennuskohteen tulee olla enintään 150 tavua mukaan lukien hakemistopolku. (Vain Windows)
- Viimeisimmät tiedot käytön rajoituksista löytyvät seuraavalta sivustolta.

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>

Järjestelmävaatimukset

Vaatimukset	Windows		Mac
Käyttöjärjestelmän versio (suomi)	Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise * Yhteensopiva 32 bitin ja 64 bitin kanssa. * XP-tilaa ei tueta. * SP1 pitää asentaa. * Kun käytät videokameraa tukevaa PTP-yhteyttä, Windowsin eurooppalaiselle ja korealaiselle versiolle vaaditaan Windows Media Feature Pack. (Lataa Microsoftin tukisivustolta ja asenna)	Windows 8 / Windows 8.1 Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Enterprise * Yhteensopiva 32 bitin ja 64 bitin kanssa. * Käytettävissä vain työpöytätilassa.	OS X v10.8 OS X v10.9 OS X v10.10
Prosessori	Intel Core tai uudempi		Intel-prosessori
Muisti	1 Gt tai enemmän (32 bittiä) / 2 Gt tai enemmän (64 bittiä)		2 Gt tai enemmän
Vapaata tilaa kiintolevyllä ohjelman asentamiseksi	20 Mt tai enemmän		
Näyttö	1024 x 768 kuvapistettä tai parempi		
Muuta	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 2.0 -vakioportti ● Kortinlukija/-kirjoittaja, joka tukee SD/SDHC/SDXC-muistikortteja ● Adobe Reader (Ohjelmaoppaan avaamiseen -tämä asiakirja- Windowsissa) 		

* Yhden edellä mainituista käyttöjärjestelmistä pitää olla asennettuna etukäteen.

* Toimintoja tilauksesta rakennetuissa tietokoneissa ei tueta.

* Tämän ohjelman asentamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.

Käyttökelpoiset videot

■ Tuetut tiedostot

Transfer Utility LE voi käsitellä seuraavia videoita:

- CANON-videokameroilla tallennetut videotiedostot, joita Transfer Utility LE tukee
- Musiikkitiedostot (jotka täyttävät sivulla S.24 luetellut ehdot)


■ Tuetut muodot

Otsikko	Lue	Vie
Vakio	AVCHD	WAV
Tiedostomuoto	H.264/AVCHD (.mts, .m2ts) WAVE (.wav, .wave) * Käytä musiikkitiedostoille yli 0,5 sekunnin pituista tiedostoa ja kvantisoinnin bittinopeudella 16 bittiä.	Musiikkitiedostojen vienti: WAVE (.wav, .wave) -tiedostot lineaarisessa PCM-muodossa * Musiikkitiedostojen viemiseksi, on tiedostojen vastattava olosuhteita sivulla S.24.

Asentaminen

Asenna Transfer Utility LE tietokoneeseen.

Windows



1 Napsauta ladattua ZIP-tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse [Pura kaikki...].

2 Määritä tiedostolle valintaikkunassa purkupaikka.


3 Kaksoisnapsauta purkukansiossa tiedostoa [setup.exe].

4 Napsauta [Kyllä] "Käyttäjätilien valvonta" -ikkunassa.


➔ Asennusnäyttö tulee esiin.

5 Valitse kieli.

6 Napsauta [Seuraava].



7 Napsauta [Seuraava].




8 Vahvista lisenssisopimus.

9 Napsauta [Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot], jos hyväksyt ne.


* Et välttämättä voi käyttää tätä ohjelmistoa, ellei hyväksy sopimusta.

10 Napsauta [Seuraava].




11 Napsauta [Seuraava].

Jos haluat vaihtaa kohdetta, napsauta [Muuta...] ja määritä kohde.



12 Napsauta [Asenna].



13 Napsauta [Valmis].

➔ Transfer Utility LE:n asennus on valmis. Ohjelmisto-opas (tämä asiakirja) asennetaan myös pikakuvakkeena työpöydälle.



Transfer Utility LE (ohjelma)



Transfer Utility LE -ohjelmisto-opas



Transfer Utility LE kotisivu



PIXELA-tuoterekisteröinti

Mac




1 Kaksoisnapsauta ladattua dmg-tiedostoa.

2 Kaksoisnapsauta tiedostoa  [Transfer Utility LE.pkg].

➔ Asennusnäyttö tulee esiin.


3 Napsauta [Jatka].



4 Valitse kieli.


5 Vahvista lisenssisopimus.

6 Napsauta [Jatka].




7 Napsauta [Hyväksyn].

* Et välttämättä voi käyttää tätä ohjelmistoa, ellei hyväksy sopimusta.




8 Napsauta [Asenna].



9 Anna salasana ja napsauta [Asenna ohjelmisto].

➔ Asennus alkaa.



10 Napsauta [Sulje].

➔ Transfer Utility LE:n asennus on valmis. Pikakuvake asennetaan Dock-palkkiin.

* Vaikka näyttö tyhjeneekin, kun kuvake lisätään Dockiin, se ei vaikuta asennukseen.





Videokameran/SD-muistikortin kytkentä

Videokamera

Katso videokameran käytöstä videokameran käyttöohjeesta.

- 1** Kytke videokamera virtapistorasiaan verkkovirtasovittimella.
- 2** Käynnistä videokamera ja aseta se AVCHD-elokuvatoistotilaan.
* Et voi tuoda videotiedostoja MP4-elokuva-/still-kuvien toistotilassa.
- 3** Kytke videokamera ja tietokone toisiinsa videokameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Kytke suoraan tietokoneeseen. Toimintaa ei taata, jos käytetään USB-keskitintä.

- 4** Valitse [Kaikki (vain PC)] videokameran LCD-näytöllä.

* Tätä vaihetta ei vaadita kaikissa videokameroissa.

➔ Käynnistä Transfer Utility LE. Katso kohdasta S.16 ohjeet käynnistämistä varten.



SD-muistikortti

- 1** Liitä kortinlukija/-kirjoittaja tietokoneeseen.

Käytä kortinlukijaa/-kirjoittajaa, joka tukee SD/SDHC/SDXC-muistikortteja.

* Katso yhdistysohjeet kortinlukijan/-kirjoittajan käyttöohjeesta.

- 2** Aseta SD-muistikortti kortinlukijaan/-kirjoittajaan.

Transfer Utility LEn käynnistys

Voit käynnistää Transfer Utility LE:n seuraavilla tavoilla.

* Et voi käyttää Transfer Utility LE:n toimintoja kun videokameraa tai laitetta, josta tiedostoja tuodaan, ei ole liitetty. Katso kohdasta S.15 ohjeet videokameran liittämistä varten.

Windows

■ Käynnistä pikakuvakkeesta.

Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa pikakuvaketta.



■ Käynnistä Käynnistä-valikosta. (Windows 7)

Valitse Käynnistä-valikosta [Kaikki ohjelmat] - [PIXELA] - [Transfer Utility LE] - [Transfer Utility LE].

■ Hae ja käynnistä. (Windows 8 / Windows 8.1)

Hae Käynnistysruudun [Hae]-sovelluksella hakusanaa "Transfer Utility LE" ja kaksoisnapsauta tiedostoa [Transfer Utility LE].

Mac

■ Käynnistä Dock-palkin pikakuvakkeesta.

Napsauta Dock-palkin pikakuvaketta.



■ Käynnistä [Ohjelmat]-kansioista.


Kaksoisnapsauta tiedostoa [Transfer Utility LE] [Ohjelmat]-kansiossa.



Videokameran irrottaminen

Windows

1 Napsauta tehtäväpalkissa.

- * Jos kuvaketta ei löydy, napsauta  kuvakkeen näyttämiseksi.
- * Sulje kaikki valintaikkunat ja asetusnäytöt ennen kuvakkeen napsauttamista.

2 Valitse [Poista CANON(X:)].

- * Kirjain, joka näkyy kohdassa "(X:)" riippuu tietokoneestasi.
- * Jos kaksi tai useampia "CANON(X:)"-kohteita tulee esiin, napsauta kaikkia "CANON(X:)"-kohteita.

3 Irrota USB-kaapeli.

Kun käytät videokameraa, joka tukee PTP-yhteyttä

Vasemmalla olevaa toimenpidettä ei tarvita. Irrota USB-kaapeli suoraan.

Mac

1 Irrota USB-kaapeli.

Kun irrotat videokameran...

Jos videokamera irrotetaan tietokoneesta Transfer Utility LE -ohjelman käytön aikana, videokamerassa olevat videotiedostot saattavat vahingoittua. Noudata aina ohjeita, kun irrotat videokameran tietokoneesta.



Poistaminen

Transfer Utility LE -ohjelman poistaminen tietokoneesta. Sulje Transfer Utility LE ennen poistamista.

Windows

Sinulla on oltava pääkäyttäjän oikeudet poistaaksesi ohjelmiston asennuksen.

■ Windows 7

1. Napsauta Käynnistä-valikkoa.
2. Napsauta [Ohjauspaneeli].
3. Napsauta [Poista ohjelman asennus].
4. Valitse [Transfer Utility LE] ja napsauta [Poista asennus].
5. Napsauta [Kyllä].
6. Napsauta [OK].
7. Napsauta [Valmis].
8. Poista hallintatiedostot tarvittaessa (katso oikealla).

■ Windows 8 / Windows 8.1

1. Napsauta työpöydän [Asetukset]-sovellusta.
2. Napsauta [Ohjauspaneeli].
3. Napsauta [Poista asennettu ohjelma].
* Jos ohjelmaa ei löydy, valitse [Suuret kuvakkeet] tai [Pienet kuvakkeet] "Pienet kuvakkeet"-valikosta ja napsauta [Ohjelmat ja toiminnot].
4. Valitse [Transfer Utility LE] ja napsauta [Poista asennus].
5. Valitse [Kyllä].
6. Valitse [OK].
7. Valitse [Valmis].
8. Poista hallintatiedostot tarvittaessa (katso oikealla).

❗ Transfer Utility LEssa käytettyjen tiedostojen poistaminen

Poista myös hallintotiedostot asennuksen poistamistoimintojen jälkeen vasemmalta palstalta.

📁 Mitä hallintotiedostot ovat?

Nämä tiedostot ovat sellaisia ohjelmiston toimintoja varten kuten tuotavien tiedostojen erojen tarkastamiseen ja listojen tekemiseen musiikkitiedostojen siirtämistä varten.

Poista [Transfer Utility LE] -kansio seuraavasta sijainnista:

C:\Käyttäjät\ (Käyttäjätilin nimi) \Tiedostot

📖 Miten kohde avataan S.29



Jos haluat poistaa tuodut video- ja musiikkitiedostot, poista ne niiden alkuperäisistä sijainneista:

📖 Videotiedostojen sijainti S.22

📖 Musiikkitiedostojen sijainti S.24

Mac

Sinulla on oltava pääkäyttäjän oikeudet poistaaksesi ohjelmiston asennuksen.

- 1** Poista  -kuvake Dock-palkista.
- 2** Poista  [Transfer Utility LE] [Ohjelmat]-kansioista.
- 3** Poista Transfer Utility LE:ssä käytetyt tiedostot.

Poista tiedostot seuraavista kohteista:

Käyttäjät/käyttäjänimi/Kirjasto/Preferences

- jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

/private/var/db/receipts

- jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.bom

- jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

* "käyttäjänimi" riippuu sisäänkirjautuneesta käyttäjästä.




Jos kansioita [Kirjasto] ja/tai [private] ei löydy...

1. Valitse [Siirry kansioon...] Finderin [Siirry] -valikosta.
2. Syötä seuraava teksti ja napsauta [Siirry].

[Kirjasto]-kansio: ~/Kirjasto/Preferences

[private]-kansio: /private/var/db/receipts

Jos haluat poistaa tuodut video- ja musiikkitiedostot, poista ne niiden alkuperäisistä sijainneista:

-  Miten kohde avataan S.30
-  Videotiedostojen sijainti S.22
-  Musiikkitiedostojen sijainti S.24

- 4** Käynnistä Mac uudelleen.



Kokeile Transfer Utility LE -ohjelmaa

Tuo videotiedostot tietokoneeseen	21
Vie musiikkitiedostot videokameralla toistettavaksi yhdessä videotiedostojen kanssa	23

Tuo videokamerassa olevat videotiedostot tietokoneeseen.



1 Kytke videokamera tai lähde-laite josta tuonti suoritetaan tietokoneeseen.

Katso kytkemishohjeet S.15.

2 Käynnistä Transfer Utility LE.

Katso kohdasta S.16 ohjeet käynnistämistä varten.

➡ Aloitusnäyttö (vasen näyttö) tulee esiin.

3 Napsauta [Videotiedoston tuonti].

4 Valitse muisti joka sisältää haluamasi videotiedoston.

* Kuvakkeet riippuvat liitetystä laitteesta.



Kuvake	Sisältö
	Videokameran kiinteä muisti.
	SD-muistikortti videokamerassa.
	Kiinteä muisti ja SD-muistikortti videokamerassa.
	Kortinlukija/-kirjoittaja tai muut laitteet.



5 Valitse tuontimenetelmä.

Menetelmä	Toiminto
Tuo videotiedostot joita ei ole tallennettu tietokoneeseen	Tuodaan tiedostot, joita ei ole tuotu tietokoneeseen aiemmin.
Tuo kaikki videot	Tuodaan kaikki tiedostot valitussa muistissa.
Tuo video- ja musiikkitiedostoja valitsemalla listalta	Tuo videotiedostot, jotka ovat videokameralla luomassasi listassa ja musiikkitiedostot. Valintamerkillä merkityt ryhmät tuodaan.

6 Napsauta [OK].

➡ Tuonti alkaa.

* Tuonti voi kestää jonkin aikaa jos tiedostomäärä on suuri.

Tuodut videotiedostot tallennetaan seuraavaan sijaintiin (oletuksena):

Windows
C:\Käyttäjät\Käyttäjän nimi\Videot\Transfer Utility LE * Tiedostot tallennetaan "Tiedostot"-kansioon, jos "Videot"-kansiota ei ole.
Mac
Käyttäjät/käyttäjänimi/Elokuvat/Transfer Utility LE/ * Tiedostot tallennetaan "Dokumentit"-kansioon, jos "Elokuvat"-kansiota ei ole. * "käyttäjänimi" riippuu sisäänkirjautuneesta käyttäjästä.

Kysymyksiä&vastauksia tuonnista S.28


Miten kohde avataan (Windows) S.29

Miten kohde avataan (Mac) S.30

Muuta videoiden tallennuskohde S.28



Voit viedä musiikkitiedostoja medialle, kuten SD-muistikortti, ja toistaa niitä videokameralla yhdessä videotiedostojen kanssa.



1 Valitse laite, johon viedään.

Kun viedään SD-muistikortille liittämällä kortinlukija/-kirjoittaja...


- Varmista, että kortti ei ole kirjoitussuojattu.

Kun viedään sisäänrakennettuun muistiin tai SD-muistikorttiin liittämällä videokamera...

- Käytä aina videokamerassa verkkovirtasovitinta. Varmista, että USB-kaapeli on kytketty tietokoneeseen oikein.
- Varmista, että kortti ei ole kirjoitussuojattu.
- * Et ehkä voi viedä tiedostoja riippuen videokameran mallista.

2 Napsauta [Musiikkitiedoston vienti].

3 Valitse [Lisää].




4 Valitse musiikkitiedostot.

- Voit lisätä enintään 10 tiedostoa.
- Voit viedä tiedostoja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

Otsikko	Vaatimukset
Tiedostomuoto	WAVE (.wav, .wave) -tiedostot lineaarisessa PCM-muodossa
Tiedostokoko	Windows: Alle 1 Gt Mac: Alle 100 Mt
Kanava	2ch
Kvantisoinnin bittinopeus	16 bittiä
Näytteenottotaajuus	48 kHz tai 44,1 kHz


5 Napsauta [Avaa].



- ➔ Musiikkiluettelon musiikkitiedostojen kopiot luodaan seuraavaan kohteeseen ja lisätään musiikkiluettelo.

Windows
C:\Käyttäjät\Käyttäjän nimi\Musiikki\Transfer Utility LE * Tiedostot tallennetaan "Tiedostot"-kansioon, jos "Musiikki"-kansiota ei ole.
Mac
Käyttäjät/käyttäjän nimi/Musiikki/Transfer Utility LE/ * Tiedostot tallennetaan "Dokumentit"-kansioon, jos "Musiikki"-kansiota ei ole. * "käyttäjän nimi" riippuu sisäänkirjautuneesta käyttäjästä.

- 📁 Miten kohde avataan (Windows) S.29
- 📁 Miten kohde avataan (Mac) S.30



6 Valitse kohde, johon viedään.


! Kun [Arvioitu kapasiteetti:] -rivi muuttuu punaiseksi...

Arvo kapasiteettirivillä muuttuu punaiseksi, kun vietävien tiedostojen kokonaiskoko ylittää valitun kohteen kapasiteetin. Pienennä musiikkiluettelon tiedostojen yhteiskokoa. Valitse tiedostot ja napsauta [Poista].

7 Valitse [Päivitä].

➔ Vahvistusviesti tulee esiin.

8 Lue ilmoitus ja napsauta [OK].



➔ Kaikki musiikkitiedostot kohteessa korvataan musiikkiluettelon musiikkitiedostoilla.

- * Kun musiikkitiedostoja viedään, älä kytke irti laitetta johon viedään. Jos laite kytketään irti, ei tiedostoja ehkä viedä kokonaan ja ne voivat vaurioitua (niitä ei voida toistaa).
- * Vaikka kirjoitussuojaatkin videokameralle tai SD-muistikortille siirretyt musiikkitiedostot, nämä tiedostot korvataan tai poistetaan, kun Transfer Utility LE siirtää musiikkitiedostot.

Musiikkitiedostojen poisto kohteesta

Napsauta [Päivitä] kun musiikkiluettelossa ei ole musiikkitiedostoja. Kohteen musiikkitiedostot poistetaan.



Vianmääritys

Kysymyksiä&vastauksia	27
Kysymykset	31
Lisenssi.....	32

■ Asentaminen/käynnistys

? En saa Transfer Utility LE -ohjelmaa asennettua.

Transfer Utility LE voidaan asentaa tietokoneeseen, joka vastaa Järjestelmävaatimuksia S.7.

? Viesti koskien ohjelman yhteensopivuutta tulee esiin. (Windows)

Tämä viesti tulee esiin, jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää ja keskeytät asennuksen. Valitse [Peruuta], kun viesti tulee esiin.

? Transfer Utility LEn asentaminen on mahdotonta sen jälkeen, kun "Suorita asennus uudelleen käyttäen suositeltuja asetuksia" on valittu Ohjelman yhteensopivuusapuohjelma -ikkunasta. (Windows)

Asennusta ei voida suorittaa käyttöjärjestelmän yhteensopivuusongelman vuoksi. Toimi seuraavasti:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa [setup.exe] asennuslevyllä.
2. Valitse [Ominaisuudet].
3. Napsauta [Yhteensopivuus] -välilehteä.
4. Poista rasti kohdasta "Suorita ohjelma yhteensopivuustilassa:".
* Jos tämä vaihtoehto ei ole käytössä, napsauta [Muuta kaikkien käyttäjien asetuksia], ja poista rasti kohdasta "Suorita ohjelma yhteensopivuustilassa:" etukäteen.
5. Asenna Transfer Utility LE uudelleen.

? En voi käynnistää Transfer Utility LE -ohjelmaa.

Transfer Utility LE -ohjelman asentamiseen ja käyttämiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.

? Transfer Utility LE -ohjelma ei toimi oikein.

Sulje Transfer Utility LE -ohjelma ja käynnistä tietokone uudelleen.

? Tietokone ei tunnista videokameraani.

Tarkista seuraavat:

- Oletko kytkenyt videokameraan virran?
- Saako videokamera virran verkkovirtasovittimesta?
- Onko USB-kaapeli kytketty oikein tietokoneeseen?
- Onko videokamera kytketty AVCHD-toistotilaan?

Suorita seuraavat toiminnot, jos videokameraa ei vielä tunnisteta.

- Kokeile jotain toista tietokoneen USB-porttia.
- Irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke videokamera tietokoneeseen oikealla tavalla.
- Irrota kaikki muut USB-laitteet paitsi videokamera, näppäimistö ja hiiri.
- Jos videokamera on kytketty USB-keskittimeen, kytke videokamera suoraan tietokoneeseen.
- Jos ohjelmia suoritetaan taustalla, sulje ne ja kytke videokamera uudelleen.



■ Tuonti

? Haluan vaihtaa tuotujen tiedostojen tallennuskohdetta.

Voit muuttaa kohdetta seuraavalla tavalla:

1. Napsauta [Videotiedoston tuonti] aloitusnäytöllä.
2. Windows: Napsauta [Asetukset...] [Asetukset]-valikosta.
Mac: Napsauta [Asetukset...] [Transfer Utility LE] -valikosta.
3. Napsauta [Selaa...] ja määritä kohde.

? Tuonti pysähtyy puoliväliin.

Kokeile jotain toista tietokoneen USB-porttia. Kokeile pöytäkoneessa koneen takana olevaa USB-porttia.

? Videon tuominen videokamerasta tietokoneeseen vie kauan aikaa.

- Tuominen kestää kauan, kun tuodaan useita tiedostoja eränä tai kun tuodaan isoa videotiedostoa. Tuonnin aikana, sulje kaikki muut sovellukset paitsi Transfer Utility LE.
- Käsittelynopeus voi vaihdella tietokoneen kokoonpanon, esimerkiksi prosessorin suorituskyvyn ja muistin määrän, mukaan tai videon sisällön mukaan.
- Jos ohjelmia suoritetaan taustalla, sulje ne ennen tuontia.
- Kokeile jotain toista tietokoneen USB-porttia. Kokeile pöytäkoneessa koneen takana olevaa USB-porttia.



■ Muuta

? En voi sulkea Transfer Utility LE -ohjelmaa.

Sulje kaikki valintaikkunat ja asetusnäytöt ennen ohjelman sulkemista.

? Tiedostojen tarkentimia ei näy. (Windows)

Näytä tiedostojen tarkentimet seuraavien ohjeiden mukaisesti.

[Windows 7]

1. Avaa mikä tahansa kansio.
2. Valitse [Järjestä] - [Kansioja ja hakuasetukset] - [Näytä]-välilehti.
3. Poista merkki kohdasta [Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet].

[Windows 8 / Windows 8.1]

1. Avaa mikä tahansa kansio työpöydällä.
2. Merkitse [Näytä]-valikon kohta [Tiedostotunnisteet].

? Miten avata kohde joka alkaa "C:\" ? (Windows)

"C:\" tarkoittaa tietokoneen C-asemaa. Avaa C-aseman ikkuna ja napsauta siinä olevia kansioita.

Jos esimerkiksi avaat seuraavat kohteen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, toimi seuraavasti:

C:\Käyttäjät\(\Käyttäjätilin nimi)\Videot\Transfer Utility LE

1. Napsauta [Käynnistä]-valikkoa.

- * [Käynnistä]-valikko on painike näytön vasemmassa alakulmassa, jota käytetään tietokoneen sammuttamiseen.
- * Jos käytät käyttöjärjestelmiä Windows 8 / Windows 8.1, pidä painettuna Windows-logopainiketta ja paina [E]-kirjainta näppäimistöltä, aloita sitten vaiheesta 3.

2. Napsauta [Tietokone].

3. Kaksoisnapsauta [Paikallinen levy (C:)].

4. Kaksoisnapsauta [Käyttäjät]-kansiota.

5. Kaksoisnapsauta käyttäjätilikansiota.

- * Yleensä, käyttäjätilin nimi näkyy ikkunan yläosassa, joka avautuu kun [Käynnistä]-valikkoa napsautetaan.
- * Jos eri käyttäjä on tuonut videotiedostot, valitse käyttäjätilikansio, joka toi tiedostot.

6. Kaksoisnapsauta [Videot]-kansiota.

7. Kaksoisnapsauta [Transfer Utility LE]-kansiota.



? Missä on "Käyttäjät"-kansio? (Mac)

"Käyttäjät"-kansio on Macin kiintolevyllä.

Jos esimerkiksi avaat seuraavaan kohteen, noudata jäljempänä olevia ohjeita:

Käyttäjät/käyttäjänimi/Dokumentit/Transfer Utility LE/

* "käyttäjänimi" riippuu sisäänkirjautuneesta käyttäjästä.

1. Napsauta Finderin [Siirry]-valikkoa.
2. Napsauta [Koti].
 - * Sisäänkirjautuneen käyttäjän kansio näytetään.
3. Kaksoisnapsauta [Dokumentit]-kansiota.
4. Kaksoisnapsauta [Transfer Utility LE] -kansiota.



Ota yhteyttä seuraaviin numeroihin, saadaksesi lisätietoja Transfer Utility LE -ohjelmasta.

PIXELA CORPORATIONIN käyttäjätuki

■ Yhdysvallat ja Kanada

+1-800-458-4029 (maksuton)

Kieli: englanti

■ Eurooppa (Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja)

+800-1532-4865 (maksuton)

Kieli: englanti, ranska

■ Muut Euroopan maat

+44-1489-564-764

Kieli: englanti, ranska

■ Aasia (Filippiinit)

+63-2-438-0090

Kieli: englanti

■ Kiina

Katso lisätietoja seuraavalta internetsivustolta:

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/contact.html>

Verkkosivu

Katso kotisivuiltamme uusimmat tiedot ja ladattavat tiedostot.

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>

Tämä ohjelmisto käyttää seuraavaa ohjelmistolisenssiä. (Vain Windows)

Thai Open Source Software Center Ltd, Clark Cooper et al. (expat)

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper. Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.